Configurações Avançadas do AnyDesk: Personalize seu Cliente para Atender às Suas Necessidades

ÍNDICE

Opções Avançadas
Recursos do Cliente
Configuração do Cliente
Configuração de Interface do Usuário
Configuração de Segurança
Configuração de Acesso Não Assistido (antigo AnyDesk 7)
Acesso Interativo/Aceitação da Configuração da Janela (antes do AnyDesk 7)
Perfis de Permissão (AnyDesk 7+)

Opções Avançadas

Além das opções de personalização regulares, o AnyDesk oferece opções Avançadas para ajudar os usuários a ajustar seus clientes AnyDesk às suas especificações exatas.

Você pode anular uma configuração (o que significa que não há forma de mudá-la novamente dentro do AnyDesk) ou alterar a configuração padrão usada pelo AnyDesk. Para funções relacionadas à segurança, recomendamos usar “Anular configuração” para que não possam ser modificadas na interface do cliente personalizado.

Abaixo estão as opções avançadas do AnyDesk para Windows.

Dica: possibilidades de valor em **negrito** são as opções padrão.

 © 2026 ajuda.licencia.co

Recursos do Cliente

Recurso	Pares de Chave-Valor	Possibilidades de Valor
Usar versão específica	_module=anydesk-	por exemplo: _module=anydesk-6.0.8
Registro automático de alias	ad.features.register_alias=true	**false**, true
Registro automático de alias no espaço de nomes personalizadoNo caso dos instaladores MSI personalizados do Windows, não ative a opção “Registro automático de alias no espaço de nomes” na configuração do cliente personalizado (**Nome de host como alias** no my.anydesk II). A chave-valor só se aplica à solução na nuvem e não é necessário utilizá-la para os clientes locais.		

| ad.anynet.register.add_to_namespace=true | **false**, true | | Solicitação de elevação ao iniciar (UAC) | ad.features.auto_uac=true | **false**, true | | Permitir instalação | ad.features.install=true | false, **true** | | Desativar VPN | ad.features.vpn=false | false, **true** | | Desativar Wake-on-LAN | ad.features.wol=false | false, **true** | | Impedir que os usuários excluam ou substituam a licença | ad.license.permissions=0 | 0: Sem permissão, **1: Possui permissão** |

Retornar ao topo

Configuração do Cliente

Recurso	Pares de Chave-Valor	Possibilidades de Valor
Desativar todas as configurações	ad.ui.cfg_enabled=false	false, **true**

Retornar ao topo

 © 2026 ajuda.licencia.co

Configuração de Interface do Usuário

Recurso	Pares de Chave-Valor	Possibilidades de Valor
Desativar configuração de Interface do Usuário	ad.ui.cfg_enable_interface=false	false, **true**
Definir idioma padrão	ad.ui.lang=	códigos lingüísticos
Desativar seleção automática de idioma	ad.ui.lang.auto=false	false, **true**
Desativar opção de convite por e-mail	ad.ui.show_invite=false	false, **true**
Desativar opção de envio de convites diretos	ad.features.session_invitation.send=false	false, **true**
Desativar opção de receber convites diretos	ad.features.session_invitation.receive=false	false, **true**
Mostrar o ID do AnyDesk em vez do Alias	ad.ui.alias_or_id=true	false, **true**
Ocultar barra de tarefas local quando a janela do AnyDesk está maximizada	ad.ui.maximize_type=true	false, **true**
Desativar comentários ao encerrar a sessão	ad.ui.comment_session=false	false, **true**
AnyDesk inicia na visualização avançada	ad.roster.adv_view=true	false, **true**
Remover a telha “Novidades” na janela principal	ad.ui.show_tile.whats_new=0	0: Desativado, **1: Ativado**
Remover telha sobre a existência da função de descoberta	ad.discovery.show_tile=0	0: Desativado, **1: Ativado**

 © 2026 ajuda.licencia.co

Recurso	Pares de Chave-Valor	Possibilidades de Valor
Desativar sessões recentes	ad.features.recent_out=0	0: Desativar
Desativar favoritos	ad.features.favorites=0	0: Desativar
Ocultar o botão do menu circular em caso de inatividade (apenas em Android)	ad.ui.auto_hide_nubsi=true	**false**, true
Ocultar diálogo de instalação do plug-in (apenas para Android)	ad.ui.enable.dialog.plugin.install=0	0: Desativar, **1: Ativar**
Ocultar diálogo de atualização do plug-in (apenas para Android)	ad.ui.enable.dialog.plugin.update=0	0: Desativar, **1: Ativar**
Ocultar diálogo de ativação do plug-in (apenas para Android)	ad.ui.enable.dialog.plugin.activation=0	0: Desativar, **1: Ativar**
Ocultar diálogo de ativação do plug-in (apenas para Android)	ad.ui.enable.dialog.battery_optimization=0	0: Desativar, **1: Ativar**
Ocultar diálogo de permissão de sobreposição (apenas em Android)	ad.ui.enable.dialog.overlay_permission=0	0: Desativar, **1: Ativar**
Ocultar diálogo de advertência de scam (apenas para Android)	ad.ui.enable.dialog.local_scam_warning=0	0: Desativar, **1: Ativar**
Desabilitar início automático do tutorial (apenas em Android)	ad.ui.enable.tutorial_autostart=0	0: Desativar, **1: Ativar**
Ocultar diálogo da política de privacidade (apenas em Android)	ad.ui.enable.dialog.privacy_policy=0	0: Desativar, **1: Ativar**

 © 2026 ajuda.licencia.co

Retornar ao topo

Configuração de Segurança

Recurso	Pares de Chave-Valor	Possibilidades de Valor
Desativar configuração de segurança	ad.ui.cfg_enable_security=false	false, **true**
Desativar o acesso interativo	ad.security.interactive_access=2	2: Desativar, **1: Ativar quando o AnyDesk estiver aberto,** 0: sempre ativado
Ativar lista de controle de acesso	ad.security.acl_enabled=true	**false**, true
Desativar acesso não assistido	ad.features.unattended=false	**false**
Proibir que outros salvem as informações de logon deste computador	ad.security.allow_logon_token=false	false, **true**
Desativar autenticação de dois fatores	ad.features.two_factor_auth=false	false, **true**
Desativar sessões do Gerenciador de Arquivos	ad.features.file_manager=false	false, **true**
Encerrar sessões entrantes existentes ao receber uma solicitação de sessão (apenas Android)	ad.security.kickout=1	0: Desativar, **1: Ativar**
Proteger as configurações com credenciais do dispositivo ou biométricas (0=desativar, 2=ativar)	ad.security.settings_protection=2	0: Desativar, **2: Ativar**

Retornar ao topo

 © 2026 ajuda.licencia.co

Configuração de Acesso Não Assistido (antigo AnyDesk 7)

Aviso:

Com o AnyDesk 7 e posteriores, esses pares chave-valor afetam apenas o perfil de acesso não assistido, supondo que um tenha sido criado dentro da configuração personalizada do cliente.

 © 2026 ajuda.licencia.co

Recurso	Pares de Chave-Valor	Possibilidades de Valor
Anular as permissões padrão (só funciona se permissões diferentes foram definidas para o acesso não assistido)	ad.security.enable_uaccess_permissions=true	false, **true**
Proibir conexão de usuários para:		
Ouvir a saída de áudio do meu computador	ad.security.uaccess.hear_audio=false	false, **true**
Controlar o teclado e o mouse do meu computador	ad.security.uaccess.control_input=false	false, **true**
Acessar a área de transferência do meu computador	ad.security.uaccess.sync_clipbrd=false	false, **true**
Acessar a área de transferência do meu computador para transferir arquivos	ad.security.uaccess.clipboard.files=false	false, **true**
Bloquear o teclado e mouse do meu computador	ad.security.uaccess.block_input=false	false, **true**
Reiniciar meu computador	ad.security.uaccess.restart=false	false, **true**
Usar o gerenciador de arquivos	ad.security.uaccess.file_manager=false	false, **true**
Bloquear a área de trabalho ao encerrar a sessão	ad.security.uaccess.lock_account=false	false, **true**
Solicitar informações sobre o sistema	ad.security.uaccess.sysinfo=false	false, **true**
Imprimir meus documentos em sua impressora	ad.security.uaccess.print=false	false, **true**

 © 2026 ajuda.licencia.co

Recurso	Pares de Chave-Valor	Possibilidades de Valor
Desenhar na tela do computador	ad.security.uaccess.whiteboard=false	false, **true**
Criar túneis TCP	ad.security.uaccess.tcp_tunnel=false	false, **true**
Modo de privacidade ativado	ad.security.uaccess.privacy_feature=false	false, **true**
Mostrar um ponteiro de mouse colorido quando a entrada física é proibida	ad.security.uaccess.user_pointer=false	false, **true**

 © 2026 ajuda.licencia.co

Acesso Interativo/Aceitação da Configuração da Janela (antes do AnyDesk 7)

Recurso	Par Chave-Valor	Possibilidades de Valor
Proibir conexão de usuários para:		
Ouvir a saída de áudio do meu computador	ad.security.hear_audio=false	false, **true**
Controlar o teclado e o mouse do meu computador	ad.security.control_input=false	false, **true**
Acessar a área de transferência do meu computador	ad.security.sync_clipbrd=false	false, **true**
Acessar a área de transferência do meu computador para transferir arquivos	ad.security.clipboard.files=false	false, **true**
Bloquear o teclado e o mouse do meu computador	ad.security.block_input=false	false, **true**
Reiniciar meu computador	ad.security.restart=false	false, **true**
Usar o gerenciador de arquivos	ad.security.file_manager=false	false, **true**
Solicitar informações sobre o sistema	ad.security.sysinfo=false	false, **true**
Imprimir meus documentos em sua impressora	ad.security.print=false	false, **true**
Desenhar na tela do computador	ad.security.whiteboard=false	false, **true**
Criar túneis TCP	ad.security.tcp_tunnel=false	**false**, true
Modo de privacidade ativado	ad.security.privacy_feature=false	**false**, true
Mostrar um ponteiro de mouse de cor quando a entrada física é proibida	ad.security.user_pointer=false	false, **true**

© 2026 ajuda.licencia.co

Perfis de Permissão (AnyDesk 7+)

Dica:
Oferecemos um gerador de pares chave-valor para o Perfil de Permissão para ajudar nossos clientes a gerar os pares chave-valor necessários para sua configuração desejada.

Aviso:
Ao contrário dos pares chave-valor ad.security anteriores, os pares chave-valor do Perfil de permissão introduzidos com o AnyDesk 7 oferecem um nível de personalização e flexibilidade maior do que nunca.
Até 10 perfis customizados podem ser gerados, cada um com conjuntos individuais de permissões e senhas de acesso não assistido, para atender às necessidades de diferentes funções.
Esses novos pares chave-valor também oferecem a possibilidade de separar as permissões encontradas na janela de aceitação e em Configuração > Segurança.

Por exemplo, com

ad.security.permission_profiles.profile1.permissions.audio=0

campo Sobrescrever, a permissão de transmissão de áudio está sempre desativada por padrão ao selecionar o perfil1. No entanto, a permissão pode ser reativada através da janela de aceitação.

Se você não deseja permitir que o proprietário do dispositivo remoto controlado possa reativar a permissão através da janela de aceitação, você pode incluir adicionalmente o seguinte par chave-valor:

ad.security.permission_profiles.profile1.changeable_in_accept_window.audio=0

© 2026 ajuda.licencia.co

Recurso	Par Chave-Valor	Possibilidades de Valor
Identificador interno do perfil para os seguintes pares chave-valor.Utilizados em combinação com os pares chave-valor listados a seguir.	<Profile_ID>	**Perfis Padrões:Padrão:** _default**Acesso Completo:** _full_access**Compartilhamento de Tela:** _screen_sharing**Acesso Não Assistido migrado:** _unattended_access **Perfis Customizados:**perfil1perfil2…perfil10
Lista de permissões disponíveis para os seguintes pares chave-valor.Usadas em combinação com os pares chave-valor listados a seguir.	<Permissão>	audio input clipboard clipboard_filesblock_input sas **(Ação CTRL+ALT+DEL)** restart file_manager lock_desk sysinfo whiteboard tcp_tunnel vpn user_pointer privacy_featurerecord_session

© 2026 ajuda.licencia.co