Ajuda do AnyDesk no Brasil.

Guia Completo: Como Usar a Interface de Linha de Comando para Windows com AnyDesk

ÍNDICE

Interface de Linha de Comando para Windows

Comandos de Instalação

Comandos do Cliente

- Parâmetros de Comando do Cliente
- Scripts em Lote do Cliente

Comandos de Perfil de Permissão (AnyDesk 7+)

Comandos de Conexão

- Parâmetros Opcionais de Comando de Conexão.

Interface de Linha de Comando para Windows

Os comandos a seguir podem ser inseridos na linha de comando do Windows ou podem ser usados em um script para automatizar partes do AnyDesk.

É importante executar esses comandos no caminho correto em que o AnyDesk está localizado ou especificar manualmente o caminho correto.

Por padrão, os clientes padrão do AnyDesk do anydesk.com.br são instalados no seguinte local: ***C:\Program Files (x86)\A nyDesk\AnyDesk.exe***

Para clientes personalizados criados em my.anydesk.com.br, eles podem ser encontrados no seguinte local:

C:\Program Files (x86)\AnyDesk-\AnyDesk-.exe

O pode ser encontrado na página Detalhes dos Clientes de uma configuração personalizada existente no guia Arquivos de my.anydesk.com.br.

O pode ser encontrado na linha rotulada “Prefixo” após “***ad_***”. É gerado aleatoriamente e único para cada conta.

Comandos de Instalação

Esses comandos são usados ao instalar ou atualizar o AnyDesk através da interface de linha de comando na forma:

anydesk.exe –install <localização> <parâmetros_adicionais>

Por exemplo:

anydesk.exe –install “C:\Program Files (x86)\AnyDesk” –start-with-win –create-desktop-icon

Por outro lado, a instalação de pacotes MSI do AnyDesk simplesmente usa o seguinte comando:

anydesk.msi (opcional: INSTALL=“<localização>“)

Parâmetro	Descrição
--install <localização>	Instalar o AnyDesk na ***<localização>*** especificada. ex. ***C:\Program Files (x86)\AnyDesk***
--start-with-win	Iniciar automaticamente o AnyDesk com o Windows. Isso é necessário para poder se conectar após reiniciar o sistema.
--create-shortcuts	Criar entrada no menu Iniciar.
--create-desktop-icon	Criar um atalho na área de trabalho para o AnyDesk.
--remove-first	Remover a instalação atual do AnyDesk antes de instalar uma nova. ex. ao atualizar manualmente o AnyDesk.
--silent	Não iniciar o AnyDesk após a instalação e não exibir caixas de mensagem de erro durante a instalação.
--update-manually	Atualizar o AnyDesk manualmente (**Padrão** para clientes personalizados).
--update-disabled	Desativar a atualização automática do AnyDesk.
--update-auto	Atualizar o AnyDesk automaticamente (**Padrão** para clientes padrão, **não disponível para clientes personalizados**).

Voltar ao topo

Comandos do Cliente

Esses comandos podem ser usados para interagir com o cliente AnyDesk através da interface de linha de comando ou scripts.

Comando	Descrição
anydesk.exe <parâmetro>	Veja Parâmetros de Comando do Cliente.
echo <chave_de_licença> | anydesk.exe –register-license	Registrar a chave de licença especificada. (Requer privilégios administrativos)
echo <minha_senha> | anydesk.exe –set-password	Definir a senha especificada para acesso não assistido.

Parâmetros de Comando do Cliente

Parâmetro	Descrição
--uninstall	Desinstalar o AnyDesk (com avisos).
--remove	Desinstalar o AnyDesk sem aviso (desinstalação silenciosa).
--start	Iniciar o serviço AnyDesk.
--stop-service	Parar o serviço AnyDesk.
--restart-service	Reiniciar o serviço AnyDesk.
--remove-password	Remover a senha de acesso não assistido. (Requer privilégios administrativos). Por favor, observe que as senhas pré-definidas de clientes personalizados **não podem** ser removidas.
--get-alias	Retornar o Aliás AnyDesk. Precisa ser executado em um script.
--get-id	Retornar o ID AnyDesk. Precisa ser executado em um script.
--get-status	Retornar o status online do cliente. Precisa ser executado em um script.
--version	Retornar a versão atual do cliente AnyDesk. Precisa ser executado em um script.
--settings	Abrir a página de configurações padrão.
--admin-settings	Abrir a página de configurações globais.
--settings:<parâmetro_viável>**Parâmetros viáveis:** ui, security, alias, privacy, video, capture, audio, connection, file_transfer, recording, printer, wol, license, about	Abrir a página de configurações especificada.

Parâmetro	Descrição
--admin-settings:<parâmetro_viável> **Parâmetros viáveis:**capture, security, connection, recording	Abrir a página de configurações globais especificada. (Requer privilégios administrativos).
--disclaimer	Mostrar o aviso personalizado. Este parâmetro só funciona em clientes personalizados com o aviso ativado.

Scripts em Lote do Cliente

Obter ID AnyDesk:

```
@echo off
for /f “delims=” %%i in (’“C:\Program Files (x86)\AnyDesk\AnyDesk.exe” –get-id’) do set ID=%%i
echo O ID do AnyDesk é: %ID%
pause
```

Obter Aliás AnyDesk:

```
@echo off
for /f “delims=” %%i in (’“C:\Program Files (x86)\AnyDesk\AnyDesk.exe” –get-alias’) do set ALIAS=%%i
echo O Aliás do AnyDesk é: %ALIAS%
pause
```

Obter o status online:

```
@echo off
for /f “delims=” %%i in (’“C:\Program Files (x86)\AnyDesk\AnyDesk.exe” –get-status’) do set STATUS=%%i
echo O status do AnyDesk é: %STATUS%
pause
```

Obter a versão do AnyDesk:

```
@echo off
for /f “delims=” %%i in (’“C:\Program Files (x86)\AnyDesk\AnyDesk.exe” –version’) do set VER=%%i
echo A versão do AnyDesk é: %VER%
pause
```

Voltar ao topo

Comandos de Perfil de Permissão (AnyDesk 7+)

Comando	Descrição
anydesk.exe –add-profile + <permissão> + <permissão> …	Criar um perfil de permissão chamado . Por padrão, todas as permissões estão desabilitadas. Se deseja habilitá-las, adicione +<permissão> ao final do comando com um espaço entre elas para separar múltiplas permissões. **Lista de <permissões>:** áudio entrada área de transferência arquivos de transferência de área de transferênciasbloquear_entrada sas **(Ação CTRL+ALT+DEL)** reiniciar gerenciador_de_arquivos bloquear_tela sysinfo quadro_branco túnel_tcp vpn ponteiro_de_usuário recursos_de_privacidadegravar-sessão
echo | anydesk.exe –add-profile + <permissão> + <permissão> …	Criar um perfil de permissão chamado que pode ser acessado usando a senha de acesso não assistido . Veja acima para mais informações sobre como configurar permissões para este perfil.
echo | anydesk.exe –set-password	Definir a senha de acesso não assistido para um existente. Para perfis personalizados, é simplesmente o nome do Perfil de Permissão. Para perfis padrão que vêm com o AnyDesk, deve-se usar o seguinte: **Padrão:** _default**Acesso Completo:** _full_access**Compartilhamento de Tela:** _screen_sharing**Acesso Não Assistido:** _unattended_access
anydesk.exe –remove-password	Remove a senha de acesso não assistido para .

Voltar ao topo

Comandos de Conexão

Uma conexão pode ser estabelecida através da interface de linha de comando.
Ao solicitar uma conexão através da linha de comando, vários parâmetros podem ser acrescentados.

Comando	Descrição
anydesk.exe <ID/Alias> <parâmetros adicionais>	O AnyDesk solicitará uma conexão para o cliente especificado. Veja Parâmetros de Comando de Conexão Opcionais para parâmetros adicionais
echo | anydesk.exe <ID/Alias> –with-password	AnyDesk enviará uma solicitação de conexão para o cliente especificado com a senha inserida.

Parâmetros Opcionais de Comando de Conexão.

Parâmetro	Descrição
--file-transfer	O AnyDesk iniciará uma sessão de transferência de arquivos.
--tela-cheia	O AnyDesk iniciará uma sessão interativa em tela cheia.
--simples	O AnyDesk iniciará uma sessão interativa em uma janela simples, sem bordas ou pontos de menu.

Voltar ao topo