Ajuda do AnyDesk no Brasil.

Automação de Implementação: Como Implementar e Configurar o AnyDesk Automaticamente 🚀

ÍNDICE

Automação de Implementação

Desinstalação do AnyDesk

Conexão através da Interface de Linha de Comandos

Modificar Atalhos do AnyDesk

Automação de Implementação

A interface de linha de comandos oferece maneiras de automatizar muitos processos relacionados ao AnyDesk. Aqui estão alguns exemplos de como usá-la com o AnyDesk.

As funções da linha de comandos podem ser usadas em combinação com ferramentas de gerenciamento/deploy de software para implementar e configurar o AnyDesk em um grande número de dispositivos sem intervenção manual em cada dispositivo.

Para este caso, recomendamos fornecer um pacote de instalação MSI personalizado, bem como versões pré-configuradas do Cliente/Serviço de nossos arquivos .exe que podem ser distribuídos facilmente desta maneira.

Estes podem ser personalizados ainda mais através do gerador de cliente personalizado em my.anydesk.com.

Tipos de Módulo Padrão	Descrição
Pré-configurado EXE	Versão EXE do cliente padrão da anydesk.com que pode iniciar e receber conexões.
Cliente Módulo EXE	Versão EXE de um cliente padrão que só pode receber conexões.
Serviço Módulo EXE	Versão EXE de um cliente padrão que só pode iniciar conexões.

Estes podem ser implementados automaticamente através de um script utilizando os comandos descritos em Comandos de Instalação ou através de outras ferramentas de deploy.

Um exemplo de script batch, que instalará o AnyDesk, registrará a chave de licença e configurará uma senha, poderia ser assim:

@echo off
AnyDesk.exe –install “C:\Instalar\AnyDesk\Aqui” –start-with-win –silent –create-shortcuts –create-desktop-icon
echo chave_licencaABC | “C:\Instalar\AnyDesk\Aqui\AnyDesk.exe” –register-licence
echo senha123 | “C:\Instalar\AnyDesk\Aqui\AnyDesk.exe” –set-password

Desinstalação do AnyDesk

Caso o AnyDesk não seja mais necessário em certas máquinas, ele pode ser desinstalado através do desinstalador do sistema operacional embutido ou, alternativamente, através da interface de linha de comandos.

Isto pode ser feito utilizando o comando ***--remove*** ou ***--uninstall*** conforme mencionado em Comandos de Instalação.

--uninstall iniciará o processo de desinstalação do cliente AnyDesk. Ao usar este comando, aparecerá um aviso GUI que guiará o usuário através do processo de desinstalação.


Aviso GUI para desinstalar AnyDesk

Caso a remoção do AnyDesk deva ocorrer apenas através de um script ou através de um software de gerenciamento, ***--remove*** é o parâmetro correto a ser utilizado.

Além disso, se uma remoção completamente silenciosa é desejada, adicionar ***--silent*** evitará que mensagens de erro apareçam durante o processo de remoção.

Um exemplo de remoção silenciosa sem entrada de usuário adicional seria:

anydesk.exe –silent –remove

--remove apenas desinstalará a aplicação AnyDesk do sistema operacional Windows, mas não será capaz de remover nenhum arquivo remanescente. Arquivos, como os encontrados nos seguintes diretórios padrão, devem ser removidos manualmente ou através de um script.

C:\Program Files (x86)\AnyDesk
%appdata%\AnyDesk
%programdata%\AnyDesk

Conexão através da Interface de Linha de Comandos

Se desejar implementar o AnyDesk em um software já existente, a conexão através da interface de linha de comandos, utilizando os comandos e parâmetros descritos em Comandos de Conexão pode ser uma boa ferramenta para isso.

Modificar Atalhos do AnyDesk

Os parâmetros encontrados em Comandos de Conexão podem ser usados para modificar os atalhos que foram colocados na área de trabalho através do AnyDesk.