Casos de uso da interface de linha de comando - Automatizando processos com AnyDesk

ÍNDICE

Implantação automática

Desinstalação do AnyDesk

Conexão através da interface de linha de comando

Esta é uma tradução automática. Para a versão original, clique **aqui**.

A interface de linha de comando oferece maneiras de ajudar a automatizar muitos processos relacionados ao AnyDesk. Aqui você encontrará alguns exemplos de como usá-lo com o AnyDesk.

Implantação automática

As funções da linha de comando podem ser usadas em combinação com ferramentas de gerenciamento/implantação de software para implantar e configurar o AnyDesk em um maior número de dispositivos sem a necessidade de intervenção manual em cada dispositivo.

Para este caso, recomendamos fornecer um pacote de instalação do MSI, bem como versões pré-configuradas do módulo de serviço/cliente de nossos arquivos .exe e .msi que podem ser facilmente distribuídos dessa maneira.

Eles ainda podem ser personalizados através do gerador de clientes personalizados em my.anydesk.com.

 © 2026 ajuda.licencia.co

Tipos de Módulo Padrão	Descrição
EXE padrão	Versão EXE do cliente padrão do anydesk.com que pode iniciar e receber conexões.
Módulo do Cliente EXE	Versão EXE de um cliente padrão que pode apenas receber conexões.
Módulo do Serviço EXEe Module EXE	Versão EXE de um cliente padrão que pode apenas iniciar conexões.

Estes podem ser implantados automaticamente através de um script usando os comandos descritos em Comandos de instalação ou através de outras ferramentas de implantação.

Um exemplo de lote que instalará o AnyDesk, registrará a chave de licença e definirá uma senha, pode ser visto assim:

@echo off
AnyDesk.exe –install “C:\Instalação\AnyDesk\Aqui” –start-with-win –silent –create-shortcuts –create-desktop-icon
echo chave_de_licençaABC | “C:\Instalação\AnyDesk\Aqui\AnyDesk.exe” –register-licence
echo senha123 | “C:\Instalação\AnyDesk\Aqui\AnyDesk.exe” –set-password

Desinstalação do AnyDesk

Caso o AnyDesk não seja mais necessário em determinadas máquinas, ele pode ser desinstalado usando o desinstalador do sistema operacional embutido ou, alternativamente, a interface de linha de comando.

Isso pode ser feito usando o comando ***--remove*** ou ***--uninstall***, conforme mencionado em Comandos de instalação.

--uninstall iniciará o processo de desinstalação do cliente do AnyDesk. Com este comando, um indicador de GUI aparecerá para guiar o usuário através do processo de desinstalação.


Prompt de desinstalação do AnyDesk GUI

Caso a remoção do AnyDesk deva ser feita apenas através de um script ou por meio de um software de gerenciamento, ***--remove*** é o parâmetro correto a ser utilizado.

Além disso, se uma remoção completamente silenciosa for pretendida, adicionar ***--silent*** evitará que as mensagens de erro que podem ocorrer durante o processo de remoção apareçam.

Um exemplo de remoção silenciosa sem intervenção adicional do usuário seria:

anydesk.exe –silent –remove

--remove desinstalará apenas o aplicativo AnyDesk do sistema operacional Windows, mas não será capaz de remover quaisquer arquivos remanescentes. Arquivos, como os encontrados nos diretórios padrão abaixo, devem ser removidos manualmente ou por meio de um script.

C:\Arquivos de Programas (x86)\AnyDesk
%appdata%\AnyDesk
%programdata%\AnyDesk

Conexão através da interface de linha de comando

Se desejar implantar o AnyDesk em um software já existente, conectar-se através da interface de linha de comando usando comandos e parâmetros conforme descrito em Comandos de conexão pode ser uma boa ferramenta para alcançar isso.

Modificando atalhos do AnyDesk

Parâmetros encontrados em Comandos de conexão podem ser usados para modificar atalhos que foram soltos na área de trabalho através do AnyDesk.


CMDUseCaseConnectDropToDesktop

Isso é feito ao adicionar um parâmetro no campo “Destino” nas “Propriedades” do atalho na área de trabalho. Por exemplo:

“C:\Arquivos de Programas (x86)\AnyDesk\AnyDesk.exe” 123456789 –plain


CMDUseCaseShortcut-300x75