Opções Avançadas do AnyDesk para Windows: Personalize e Otimize seu Cliente AnyDesk

ÍNDICE

Opções Avançadas
Recursos do Cliente
Configurações do Cliente
Configurações da Interface do Usuário
Configurações de Segurança
    Perfis de Permissão (AnyDesk 7+)

Opções Avançadas

Além das opções de personalização regulares, o AnyDesk oferece opções avançadas para ajudar os usuários a ajustar seus clientes AnyDesk às suas especificações exatas.

Você pode substituir uma configuração (significando que não há como alterá-la de volta dentro do AnyDesk) ou alterar a configuração padrão que o AnyDesk usa. Para recursos relacionados à segurança, recomendamos usar “Substituir configurações” para que não possam ser alteradas na interface do usuário do cliente personalizado.

Abaixo estão as Opções Avançadas do AnyDesk para Windows.

Dica: As possibilidades de valor em **negrito** são as opções padrão.

Recursos do Cliente

Recurso	Par de chaves-valor	Possibilidades de Valor
Usar versão específica	_module=anydesk-**<versão>**	ex. _module=anydesk-6.0.8
Registrar automaticamente um Alias	ad.features.register_alias=true	**false**, true
Registrar automaticamente um Alias em um namespace personalizado ⚠️ Para instaladores personalizados MSI do Windows, no configurador de cliente personalizado, **não** habilite **Registrar Automaticamente um Alias** (**Hostname como Alias** no my.anydesk II). A chave-valor é aplicável apenas para a solução Cloud e não precisa ser usada para clientes On-Premises.	ad.anynet.register.add_to_namespace=true	**false**, true
Solicitar elevação na inicialização (UAC)	ad.features.auto_uac=true	**false**, true
Permitir instalação	ad.features.install=true	false, **true**
Impedir que os usuários removam ou substituam a licença	ad.license.permissions=0	0: Sem permissão, **1: Ter permissão**

Retornar ao Topo

Configurações do Cliente

Recurso	Par de chaves-valor	Possibilidades de Valor
Desativar Todas as Configurações	ad.ui.cfg_enabled=false	false, **true**

Retornar ao Topo

Configurações da Interface do Usuário

Recurso	Par de chaves-valor	Possibilidades de Valor
Desativar Configurações da Interface do Usuário	ad.ui.cfg_enable_interface=false	false, **true**
Definir idioma padrão	ad.ui.lang=	Veja Códigos de Idioma
Desativar seleção automática de idioma	ad.ui.lang.auto=false	false, **true**
Desabilitar opção de convite por E-mail	ad.ui.show_invite=false	false, **true**
Desabilitar a capacidade de enviar convites diretos	ad.features.session_invitation.send=false	false, **true**
Desabilitar a capacidade de receber convites diretos	ad.features.session_invitation.receive=false	false, **true**
Exibir o ID do AnyDesk em vez do Alias	ad.ui.alias_or_id=true	false, **true**
Ocultar a barra de tarefas local quando a janela do AnyDesk estiver maximizada	ad.ui.maximize_type=true	false, **true**
Desabilitar comentários ao fechar a sessão	ad.ui.comment_session=false	false, **true**
Iniciar o AnyDesk na visualização avançada	ad.roster.adv_view=true	false, **true**
Retornar ao Topo		

Configurações de Segurança

Recurso	Par de chaves-valor	Possibilidades de Valor
Desativar Configurações de Segurança	ad.ui.cfg_enable_security=false	false, **true**
Desabilitar acesso interativo	ad.security.interactive_access=2	2: desativar, **1: ativar quando o AnyDesk estiver aberto**, 0: sempre ativado
Habilitar Lista de Controle de Acesso	ad.security.acl_enabled=true	false, **true**
Desabilitar acesso não supervisionado	ad.features.unattended=false	**false**
Proibir que outros salvem informações de login para este computador	ad.security.allow_logon_token=false	false, **true**
Desabilitar Autenticação de Dois Fatores	ad.features.two_factor_auth=false	false, **true**
Desabilitar sessões do Gerenciador de Arquivos	ad.features.file_manager=false	false, **true**
Encerrar sessões de entrada existentes ao receber uma solicitação de sessão (somente Android)	ad.security.kickout=1	0: Desativar, **1: Ativar**
Proteger configurações com credenciais de dispositivo ou biométricas (0=desativar, 2=ativar)	ad.security.settings_protection=2	0: Desativar, **2: Ativar**
Retornar ao Topo		

Perfis de Permissão (AnyDesk 7+)

Dica:

Oferecemos um Gerador de Pares de Chave de Perfil de Permissão para ajudar nossos clientes a gerar os pares de chaves de que precisam para a configuração desejada.

Aviso:

Ao contrário dos pares de chaves *ad.security* acima, os pares de chaves de Perfil de Permissão introduzidos com o AnyDesk 7 oferecem um nível mais alto de personalização e flexibilidade do que nunca.

Até 10 perfis personalizados, cada um com conjuntos individuais de permissões e senhas de acesso não supervisionado, podem ser gerados para atender às necessidades de diferentes funções.

Estes novos pares de chaves oferecem a capacidade de separar as permissões encontradas na Janela de Aceitação e em *Configurações* > *Segurança*.

Por exemplo, com

ad.security.permission_profiles.profile1.permissions.audio=0

no campo, a permissão de transmissão de áudio será sempre desativada por padrão quando _profile1_for selecionado. No entanto, a permissão ainda pode ser reativada através da Janela de Aceitação.

Se você não deseja permitir que o proprietário do dispositivo remoto controlado reative a permissão via Janela de Aceitação, você pode incluir adicionalmente o seguinte par de chaves:

ad.security.permission_profiles.profile1.changeable_in_accept_window.audio=0

Recurso	Par de chaves-valor	Possibilidades de Valor
Identificador interno do perfil para os pares de chaves abaixo. Eles são usados **em combinação com** os pares de chaves abaixo.	<profile_id>	**Perfis Padrão:Default:** _default**Acesso Total:** _acesso_total**Compartilhamento de Tela:** _compartilhamento_tela**(Migrado) Acesso não supervisionado:** _acesso_nao_supervisionado **Perfis Personalizados:**perfil1perfil2…perfil10
Lista de permissões disponíveis para os pares de chaves abaixo. Eles são usados **em combinação com** os pares de chaves abaixo.	<permissão>	audio input clipboard clipboard_filesblock_input sas **(Ação CTRL+ALT+DEL)** restart file_manager lock_desk sysinfo whiteboard tcp_tunnel vpn user_pointer privacy_featurerecord_session
Define se o AnyDesk lembra qual perfil e permissões foram usados na sessão anterior entre os mesmos dois clientes.	ad.security.permission_profiles.enable_previous_session=<0,1>	0: Não, **1: Sim**
Cria um perfil com o identificador *<profile_id>* e é nomeado .	ad.security.permission_profiles.define.<profile_id>=	ex. ad.security.permission_profiles.define.profile1=meu_perfil