Como Configurar o AnyDesk Wake-on-LAN

ÍNDICE

AnyDesk Wake-on-LAN: Ligue seu Computador à Distância

AnyDesk Wake-on-LAN: Ligue seu Computador à Distância

O Wake-on-LAN (WoL) é uma funcionalidade que permite ligar ou “acordar” um computador remotamente através de uma rede local (LAN) ou até mesmo pela Internet. O AnyDesk Wake-on-LAN é um recurso do AnyDesk que permite aproveitar essa capacidade para ligar um computador remotamente usando o aplicativo AnyDesk.

Para que serve o AnyDesk Wake-on-LAN?

1. **Ligar Computadores Remotamente:** O AnyDesk Wake-on-LAN é usado para ligar computadores que estão desligados ou em modo de suspensão remotamente. Isso é útil quando você precisa acessar um computador que está desligado, seja para realizar manutenção ou acessar arquivos e programas em um dispositivo que não está ativo naquele momento.
2. **Economia de Energia:** Essa função contribui para a economia de energia, pois permite ligar um computador apenas quando necessário, em vez de mantê-lo ligado o tempo todo. Isso é especialmente útil em ambientes empresariais com vários computadores que não precisam estar ligados constantemente.

Requisitos para o AnyDesk Wake-on-LAN:

Para usar o AnyDesk Wake-on-LAN, certifique-se do seguinte:

1. Pelo menos um dispositivo com AnyDesk na rede local deve estar online.
2. O Wake-On-LAN está habilitado nas configurações do AnyDesk.
3. O Wake-On-LAN está habilitado na BIOS ou UEFI do computador de destino.

Opções de Wake-On-LAN:

- **Desativado:** Desativa o Wake-On-LAN no AnyDesk.
- **Habilitado:** Essa opção permite ligar seu dispositivo remotamente.
- **Habilitado, mas ligue seu dispositivo apenas dos seguintes desktops:** Aqui você pode configurar os IDs do AnyDesk dos dispositivos na rede local. Seu dispositivo só pode ser ligado a partir desses dispositivos.



Despertar do Modo de Suspensão:

O AnyDesk pode ativar a maioria dos dispositivos configurados no modo de suspensão, contanto que haja um dispositivo com AnyDesk na rede local online.

Despertar de Desligado:

É possível usar o Wake-on-LAN em dispositivos desligados se eles estiverem configurados na BIOS/UEFI como Desligado (estado de energia S5) ou Desligado híbrido (padrão para Windows 8, 8.1, 10).

Passos Adicionais para Habilitar o Wake-on-LAN:

Em alguns casos, são necessários passos adicionais para usar o Wake-On-LAN. Certifique-se de seguir as seguintes instruções:



Além disso, desativar a função de inicialização rápida pode ser necessário:

1. Abra as configurações.
2. Vá para Sistema.
3. Energia e suspensão.
4. Configurações de energia adicionais.
5. Escolha “o que fazem os botões de ligar/desligar”.
6. Desmarque a opção “Ativar inicialização rápida”.



É importante mencionar que o Wake-over-WiFi requer uma configuração semelhante na BIOS/UEFI e um roteador WiFi compatível.

Agora você está pronto para usar o AnyDesk Wake-on-LAN e ligar seu computador remotamente quando necessário!