Aceitar Janela - Como Aceitar Conexões e Configurar Permissões no AnyDesk

ÍNDICE

Aceitar Janela
Informações do Conector
Permissões
Manuseio da Conexão
Chat
Transferência de Arquivos

Aceitar Janela

Quando uma conexão com um dispositivo é solicitada, uma Janela de Aceitar aparece exibindo as permissões disponíveis que podem ser concedidas ou negadas. Depois de selecionar quais permissões ou qual Perfil de Permissão devem ser concedidos, a sessão é iniciada clicando em “Aceitar”.



Informações do Conector

No canto superior esquerdo da Janela de Aceitar, você pode encontrar informações sobre o cliente AnyDesk que está tentando se conectar a você. Aqui, você pode encontrar informações como:

1. Imagem da conta do usuário conectado. Isso pode ser configurado em Privacidade.
2. Nome do usuário conectado. Isso pode ser configurado em Privacidade.
3. AnyDesk-ID e Alias do usuário conectado. Consulte AnyDesk-ID e Alias.

Volte ao Topo

Permissões

Essas permissões indicam quais ações podem ser realizadas pelos usuários e quais direitos eles têm ao se conectar ao cliente AnyDesk.

Elas devem ser verificadas minuciosamente e configuradas com cuidado para evitar acidentes ou uso indevido em qualquer dispositivo em que o AnyDesk é usado.
Atualmente, existem quatro maneiras de configurar as permissões da sessão:

1. Na Janela de Aceitar, alterando o Perfil de Permissão. Isso pode ser alterado durante a sessão, bem como antes do pedido de conexão ser aceito.
2. Na Janela de Aceitar, modificando as permissões no perfil atualmente selecionado. Observe que quaisquer mudanças feitas aqui não afetam o Perfil em Configurações, apenas para a sessão.

3. As permissões padrão encontradas em cada Perfil podem ser alteradas em _[Configurações > Segurança > Perfil de Permissão](https://ajuda.licencia.co/configuracoes-do-anydesk-personalize-seu-cliente-para-atender-as-suas-necessidades.
4. Através de configurações personalizadas do cliente. Observe que se o campo “Sobrescrever configurações” foi usado, as permissões não podem ser configuradas a partir do cliente AnyDesk.

Volte ao Topo

Manuseio da Conexão

Existem cinco tipos de botões disponíveis na Janela de Aceitar para ajudar a gerenciar a sessão do AnyDesk:

1. ** 

**Clicando neste botão, você irá aceitar o pedido de sessão recebido e o usuário será capaz de se conectar ao seu dispositivo com as permissões configuradas em Permissões.
2. 

Este botão está disponível apenas se o cliente AnyDesk ao qual está sendo conectado não estiver instalado e estiver em modo portátil. Clicar neste botão irá aceitar o pedido de sessão recebido. Em seguida, aparecerá um prompt de Controle de Conta de Usuário (UAC) pedindo para você inserir as credenciais administrativas desse dispositivo.
Credenciais válidas resultarão na elevação da sessão, o que permitirá que o usuário conectado veja e interaja com os prompts UAC no dispositivo controlado. Para mais informações, consulte Privilégios Administrativos e Elevação (UAC). Por outro lado, credenciais inválidas ou clicar em “Não” no prompt UAC resultará em uma sessão padrão não elevada.
3. 

Clicando neste botão, você irá rejeitar o pedido de conexão.
4. Este botão está disponível apenas 

após um pedido de conexão ter sido aceito. Este
botão permite que você mantenha o controle total do seu dispositivo e desconecte a sessão a qualquer momento.
5. 
Este botão está disponível apenas se a ação Trocar Lados foi utilizada na sessão. Ele permitirá reverter a ação Trocar Lados.

Volte ao Topo

Chat

Consulte Chat.

Volte ao Topo

Transferência de Arquivos

Clicar nesta aba mostrará um histórico de todas as ações de transferência e exclusão que ocorreram durante a visualização do Gerenciador de Arquivos durante a sessão. Consulte Gerenciador de Arquivos e Transferência de Arquivos para mais informações.

Volte ao Topo