Ajuda do AnyDesk no Brasil.

# Como ativar o Gerenciamento Central no AnyDesk - Guia passo a passo

ÍNDICE

Ativar Gerenciamento Central

## Ativar Gerenciamento Central

Disponível para usuários com licença **Standard**, **Advanced** ou **Ultimate (Cloud)**.

**Gerenciamento Central** permite ajustar configurações do cliente em tempo real. Ao habilitar o Gerenciamento Central no my.anydesk II, você ganha a capacidade de editar suas compilações personalizadas ou clientes específicos atribuídos à sua licença e ver essas atualizações imediatamente nos clientes instalados.

💡 Para saber mais sobre o Gerenciamento Central, consulte este artigo.

---

Todas as alterações feitas no my.anydesk II para clientes autorizados são assinadas de forma segura com uma Chave Privada.

Para desbloquear todos os recursos do Gerenciamento Central, primeiro, você precisa gerar uma Chave Privada, baixá-la e copiá-la e, em seguida, fornecer a Chave Privada no my.anydesk II após cada login quando desejar usar os recursos. Para obter mais informações sobre a Chave Privada, consulte este artigo.

Você pode verificar se o Gerenciamento Central está ativado no my.anydesk II no canto superior direito, perto do sino de notificação:

| | |
|---|---|
|  | **O Gerenciamento Central está desativado, pois a Chave Privada não foi fornecida.** |
|  | O Gerenciamento Central está ativado, e a Chave Privada foi fornecida. |

Para ativar o Gerenciamento Central:

1. Faça login no my.anydesk II e vá para **Organização**.
   💡 Certifique-se de completar a configuração da Equipe (Standard/Advanced) ou Organização (UltimateCloud) antes de ativar o *Gerenciamento Central*.
2. Na seção **Geral**, clique em **Editar** e depois ative a opção **Gerenciamento Dinâmico**.




3. Vá para **Dashboard**, clique em **Gerar Chave Privada**.
4. Na janela **Salvar Chave Privada**, baixe e copie a Chave Privada, selecione a caixa de seleção e depois clique em **Continuar**.
   🚨 A Chave Privada é gerada apenas uma vez e não pode ser recuperada se for perdida. Certifique-se de armazená-la com segurança.
5. Vá para a janela **Ativar Gerenciamento do Cliente**, clique em **Fornecer Chave Privada**.
6. Na janela aberta, cole a **Chave Privada** e clique em **Continuar**.

Após a ativação bem-sucedida do Gerenciamento Central, você verá no canto superior direito do **Dashboard**. Você precisará fornecer a Chave Privada cada vez que fizer login no my.anydesk II e

quiser usar os recursos do Gerenciamento Central.




Agora, você pode utilizar os recursos do Gerenciamento Central, como editar compilações personalizadas ou clientes específicos sem redeploy, criar suas configurações padrão de cliente e muito mais.