Ajuda do AnyDesk no Brasil.

Guia Completo para Instalar e Usar o AnyDesk em Linux, Raspberry Pi e FreeBSD

ÍNDICE

AnyDesk para Linux / Raspberry Pi / FreeBSD

Transferência de Arquivo

Instalando o Cliente Personalizado

AnyDesk para Raspberry Pi

AnyDesk para FreeBSD

AnyDesk para Linux / Raspberry Pi / FreeBSD

Em geral, o AnyDesk deve funcionar na maioria das distribuições Linux, no entanto, apenas as seguintes são oficialmente suportadas:

- Ubuntu 18.04 e mais recentes
- Debian 9 e mais recentes
- Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7 e mais recentes
- CentOS Linux 7
- OpenSUSE 42/15

Se a sua instalação do Linux não estiver listada acima, não há garantia de que o AnyDesk funcionará corretamente, e não podemos oferecer suporte para outras distribuições.

Aviso: O AnyDesk suporta apenas versões não modificadas das distribuições acima. Alterações no sistema, especialmente Xorg com xrdp, invalidam nosso suporte.

Por favor, note que o AnyDesk **não pode** ser executado como usuário root. Para reiniciar uma versão instalada do AnyDesk, use o seguinte comando ou similar:

```
sudo systemctl restart anydesk
```

Uma interface gráfica é necessária. Mais informações sobre as dependências de instalação podem ser encontradas em nosso Artigo de Instalação.

Atenção: Por favor, tenha em mente que as sessões Wayland (selecionáveis na sua tela de login) não são suportadas. Certifique-se de que uma sessão Xorg está em execução para sessões de entrada.

Sessões Wayland podem ser usadas para fazer sessões de saída.

Você pode verificar se está usando Wayland no terminal inserindo o seguinte:

echo $XDG_SESSION_TYPE

Para remover a sua licença na versão GNU/Linux, abra o menu no canto superior direito. Vá para “Sobre o AnyDesk” e abra “Inserir chave de licença” e pressione “OK”. Sua licença então mostrará “free-1”.

Transferência de Arquivo

Por favor, consulte Gerenciador de Arquivos e Transferência de Arquivos.

Instalando o Cliente Personalizado

Para instalar o Serviço AnyDesk para clientes personalizados baseados em Linux no formato TAR.GZ, siga os seguintes passos:

1. Baixe e instale a versão padrão do AnyDesk para Linux/Raspberry Pi/FreeBSD em https://anydesk.com/downloads.
2. Baixe e extraia o seu arquivo TAR.GZ personalizado do AnyDesk para Linux/Raspberry Pi/FreeBSD em my.anydesk.com.
3. Substitua os binários padrão do AnyDesk pelos do seu cliente personalizado. Para fazer isso:
    1. Feche todas as janelas do AnyDesk em execução
    2. Usando o terminal, execute os comandos “**sudo systemctl stop anydesk**” e “**sudo systemctl stop anydesk.service**”.
    3. Navegue até o local da pasta do cliente personalizado extraído no terminal.
    4. **Para distribuições baseadas em Debian:** Execute o comando “**sudo mv anydesk /usr/bin/anydesk**” **Para distribuições baseadas em RPM:** Execute o comando “**sudo mv anydesk /usr/libexec/anydesk**”
    5. Reinicie o AnyDesk usando “**sudo systemctl restart anydesk**”.

Seu cliente personalizado agora será iniciado em vez do cliente padrão do AnyDesk. Além disso, o Serviço AnyDesk estará ativo para o seu cliente personalizado, para que você possa acessar o AnyDesk enquanto estiver na tela de login. Para mais diferenças, consulte Portable vs. Installed.

AnyDesk para Raspberry Pi

Hardware e Sistema Operacional Suportados:

- Raspberry Pi 2
- Raspberry Pi 3
- Raspberry Pi 4/400
- Apenas o Raspberry Pi OS baseado em ARMHF (não 64 bits) é suportado

AnyDesk para FreeBSD

Hardware e Sistema Operacional Suportados:

- 11.0 e posterior
- Apenas Intel/AMD 32 bits e 64 bits são suportados