Ajuda do AnyDesk no Brasil.

Guia de Configuração de Perfis de Permissão para AnyDesk: Configuração, Permissões e Customização

ÍNDICE

Perfis de Permissão

Configuração

Permissões

Configuração pré-definida em clientes customizados

Perfis de Permissão

As permissões indicam quais ações os usuários que se conectam ao seu cliente AnyDesk podem realizar, bem como quais direitos possuem. Usando Perfis de Permissão, você pode configurar rapidamente e facilmente múltiplos conjuntos de permissões para diferentes situações.

Configuração

Usando o menu suspenso, você pode selecionar o Perfil de Permissão que deseja editar. A partir deste menu, também é possível criar novos perfis personalizados e excluir perfis personalizados criados anteriormente.

Existem três tipos populares de Perfis de Permissão gerados pelo AnyDesk. Embora esses perfis sejam editáveis, atualmente não podem ser removidos fora do cliente customizado.

1. **Padrão** - Usuários que se conectam ao seu cliente AnyDesk têm todas as permissões, exceto a capacidade de habilitar o Modo de Privacidade e criar túneis TCP.
2. **Compartilhamento de Tela** - Usuários que se conectam ao seu cliente AnyDesk usando este perfil só podem visualizar e monitorar seu dispositivo, mas não têm permissão para fazer mais nada.

 © 2026 ajuda.licencia.

3. **Acesso Total** - Usuários que se conectam ao seu cliente AnyDesk usando este perfil têm controle total sobre o seu dispositivo. **Por favor, considere com cuidado antes de usar este perfil!**
4. **Acesso Não Assistido** - Este perfil conterá as configurações configuradas na seção Acesso não assistido das configurações do cliente.

Topo

Permissões

Em cada perfil, as seguintes permissões podem ser configuradas:

Habilitar Acesso Não Assistido: Esta opção permitirá que você configure uma senha para este perfil. Os usuários que se conectam ao seu dispositivo e inserem esta senha terão as permissões deste perfil e não precisam que você aceite manualmente a conexão deles. Uma descrição mais abrangente do nosso recurso de Acesso Não Assistido e recursos relacionados pode ser encontrada em Acesso Não Assistido.

Perfil Habilitado: Desabilitar esta opção ocultará e desativará o perfil. Você não poderá selecionar este perfil na Janela de Aceitação e a senha de acesso não assistido configurada para este perfil será desativada.

Outros usuários podem…: Esta seção contém as permissões habilitadas e desabilitadas para este perfil. Abaixo está uma lista das permissões disponíveis.

- Ouvir a saída de som do meu computador
- Controlar o teclado e mouse do meu computador
- Acessar a área de transferência do meu computador
- Acessar a área de transferência do meu computador para transferir arquivos
- Bloquear o teclado e mouse do meu computador
- Reiniciar o meu computador
- Usar o Gerenciador de Arquivos
- Bloquear a conta ao final da sessão
- Solicitar informações do sistema
- Imprimir meus documentos na impressora deles (Veja Impressão Remota)
- Desenhar na tela do computador (Veja Quadro Branco)
- Criar túneis TCP (Veja Túneis TCP)
- Habilitar o modo de privacidade (Veja Privacidade de Tela)
- Mostrar um ponteiro de mouse colorido quando o usuário conectado não tem permissão para controlar meu dispositivo

 © 2026 ajuda.licencia.

Topo

Configuração pré-definida em clientes customizados

Por favor, consulte Opções Avançadas.

Dica:

Oferecemos um gerador de pares chave-valor de Perfil de Permissão para ajudar nossos clientes a gerar os pares chave-valor necessários para a configuração desejada.

Aviso:

Por favor, note que a senha de acesso não assistido para o Acesso Não Assistido não pode ser pré-configurada usando este par chave-valor no gerador de cliente customizado ou na Política de Grupo do Windows atualmente.

Para o gerador de cliente customizado, por favor, use o campo “Senha Pré-configurada”, se desejar. Na Política de Grupo do Windows, recomendamos o uso ou criação de um perfil diferente.

Topo

 © 2026 ajuda.licencia.