Ajuda do AnyDesk no Brasil.

Chave Privada: O que é e como usá-la para ativar o Central Management no AnyDesk

ÍNDICE

O que é uma Chave Privada?

Por que eu preciso de uma Chave Privada?

Como uma Chave Privada se parece?

Como usar a Chave Privada?

O que é uma Chave Privada?

Com a ajuda de uma Chave Privada, você pode desbloquear os recursos de **Central Management**. O **Central Management** permite ajustar as configurações do cliente em tempo real. Ao habilitar o Central Management em my.anydesk II, você ganha a capacidade de editar suas compilações personalizadas ou clientes individuais atribuídos à sua licença e ver essas atualizações imediatamente nos clientes instalados

Por que eu preciso de uma Chave Privada? Como uma Chave Privada se parece? Como usar a Chave Privada?

💡 Para mais informações sobre Central Management, consulte este artigo.

Por que eu preciso de uma Chave Privada?

Se você deseja usar os recursos do Central Management, precisará fornecer a **Chave Privada** após cada login no my.anydesk II.

Todas as alterações feitas a partir do my.anydesk II nos clientes autorizados são assinadas de forma segura com uma **Chave Privada**. Uma Chave Privada é uma senha secreta usada para desbloquear

e acessar informações importantes ou mantê-las seguras. É um código único que apenas o proprietário da licença conhece e deve manter em sigilo.

🚨 A Chave Privada é gerada apenas uma vez e não pode ser recuperada se for perdida. É importante salvar e armazenar sua Chave Privada de forma segura.

Como uma Chave Privada se parece?

A Chave Privada é gerada em [my.anydesk II]. Acesse o **Dashboard** e clique em **Gerar Chave Privada**. Em seguida, você poderá copiar e baixar a Chave Privada gerada para você.



A Chave Privada é salva no formato de arquivo *.pem* e deve ter a seguinte aparência:



Como usar a Chave Privada?

Se deseja usar os recursos do Central Management, primeiro, você precisa gerar uma Chave Privada, baixá-la, copiá-la e depois fornecê-la em my.anydesk II após cada login, quando desejar usar os recursos.

Para fornecer a Chave Privada em my.anydesk II:

1. Faça login no my.anydesk II e, na seção **Ativar Central Management**, clique em **Fornecer Chave Privada**. 💡 Você também pode clicar em 🔒 no canto superior direito, perto do sino de notificação.

2. Cole a **Chave Privada** no campo de texto e clique em **Continuar**.



Você pode conferir se o Central Management está ativado em my.anydesk II no canto superior direito, perto do sino de notificação:

	**Central Management está desativado, pois a Chave Privada não foi fornecida.**
	Central Management está ativado e a Chave Privada foi fornecida.

💡 Para aprender como ativar o Central Management, consulte este artigo.

Não se esqueça de experimentar gratuitamente o AnyDesk para aproveitar todos os seus benefícios e entre em contato conosco para obter mais informações sobre a compra do AnyDesk no Brasil.