Ajuda do AnyDesk no Brasil.

Comparação entre Modos de Funcionamento do AnyDesk: Portátil vs. Instalado

ÍNDICE

Portátil vs. Instalado

AnyDesk Sem Instalação (Modo Portátil)

AnyDesk Sem Instalação, com Elevação

AnyDesk Com Instalação

Portátil vs. Instalado

O AnyDesk pode funcionar em três modos diferentes. Cada modo possui características distintas que afetam quais recursos estão disponíveis, assim como o modo como é iniciado e encerrado.

1. AnyDesk sem instalação (portátil).
2. AnyDesk sem instalação, porém com elevação.
3. AnyDesk com instalação.

Esses modos determinam as características do AnyDesk. Geralmente, servem para distinguir entre uma configuração portátil e instalada.

AnyDesk Sem Instalação (Modo Portátil)

- Não requer credenciais administrativas.
- O AnyDesk não é iniciado automaticamente com a inicialização do dispositivo e, portanto, não é acessível até que seja iniciado manualmente.
- O AnyDesk fecha completamente quando todas as instâncias da janela principal do AnyDesk são fechadas.

- O AnyDesk não pode existir fora da sessão do usuário atual. Assinar ou sair encerrará o AnyDesk e desconectará todas as sessões ativas.
- O AnyDesk não pode usar a ação de Reinício Remoto.
- Não é possível configurar um Alias do AnyDesk.
- Os usuários conectados não conseguem ver e interagir com as solicitações de UAC.
- Acesso não supervisionado disponível após inicialização.

Volte ao topo

AnyDesk Sem Instalação, com Elevação

Para instruções sobre como elevar um cliente AnyDesk, consulte Privilégios Administrativos e Elevação (UAC).

Enquanto o AnyDesk estiver desinstalado mas elevado, possui as mesmas características que uma versão portátil sem elevação do AnyDesk, mas os usuários conectados podem ver e interagir com as solicitações de UAC.

No entanto, são necessárias credenciais administrativas para elevar o cliente AnyDesk.

- O AnyDesk não é iniciado com a inicialização do Windows e, portanto, não é acessível até ser iniciado manualmente.
- O AnyDesk fecha completamente quando a janela principal é fechada.
- O AnyDesk pode existir fora da sessão do usuário/trocar para a Tela de Login (executa como SYSTEM).
- Acesso não supervisionado está disponível após a inicialização do AnyDesk.

Volte ao topo

AnyDesk Com Instalação

- Ao instalar o AnyDesk no dispositivo remoto, também é instalado o AnyDesk Global Service
    - O AnyDesk permanece em execução enquanto o processo em segundo plano do AnyDesk estiver rodando (mostrado na bandeja do sistema), mesmo quando todas as janelas do AnyDesk estão fechadas.
- O AnyDesk pode existir fora da sessão do usuário atual. Assinar ou fazer login mantendo sessões ativas e o AnyDesk acessível para futuras conexões (acesso não supervisionado) é possível

    - Reconectar ao cliente remoto do AnyDesk após reinicialização também é possível. Consulte Reinício Remoto.
    - Finalizar manualmente via bandeja do sistema e iniciar o cliente AnyDesk requer credenciais administrativas.
- Os usuários conectados serão capazes de ver as solicitações de UAC por padrão.
- Os usuários conectados serão capazes de usar a ação CTRL+ALT+DEL.
- É possível configurar um Alias do AnyDesk.
- Acesso não supervisionado está sempre disponível.

Volte ao topo