Ajuda do AnyDesk no Brasil.

Guia Completo de Impressão Remota com AnyDesk: Requisitos, Instalação e Configurações

ÍNDICE

Impressão Remota

Requisitos:

Instalação

Enviar uma Solicitação de Impressão

Configurações de Impressão

Impressão Remota

A função de Impressão Remota permite que você imprima um documento ou imagem do dispositivo remoto diretamente em uma impressora conectada ao terminal local.

Para isso, o AnyDesk usa uma impressora virtual (a Impressora AnyDesk) no dispositivo remoto para enviar trabalhos de impressão para a impressora local.

Requisitos:

- Ambos os terminais local e remoto precisam estar executando o Windows 7+ ou Windows Server 2012+.
- O AnyDesk 5.0 para Windows ou versão posterior precisa estar instalado em ambos os terminais local e remoto.
- Uma impressora precisa estar instalada e conectada ao terminal local.

Observação: O driver só precisa ser instalado no dispositivo remoto.

Voltar ao Topo

Instalação

Existem duas maneiras de instalar os drivers da Impressora AnyDesk:

1. Habilitar “Instalar Impressora AnyDesk” durante a instalação do AnyDesk.
2. Ir para *Configurações* > *Impressora* > *Trabalhos de Impressão de Saída* e clicar em “Instalar Impressora AnyDesk”.

Observação: Privilégios de administrador são necessários para instalar o driver.

Voltar ao Topo

Enviar uma Solicitação de Impressão



1. Ao abrir o diálogo de impressão de um aplicativo no dispositivo remoto, escolha “Impressora AnyDesk” na lista de impressoras e clique em “Imprimir”.
2. Em seguida, o AnyDesk mostrará o diálogo de trabalho de impressão recebido no dispositivo local. O usuário local pode optar por usar a impressora padrão ou selecionar manualmente qual impressora usar.

Voltar ao Topo

Configurações de Impressão

Além da opção de instalar o driver da Impressora AnyDesk, se ele ainda não estiver instalado, as Configurações da Impressora encontradas em *Configurações* > *Impressora* também permitem que o usuário configure o comportamento padrão da função de Impressão Remota.

Existem três modos para lidar com os trabalhos de impressão recebidos:

- Descartar (Recusar automaticamente trabalhos de impressão recebidos)
- Imprimir usando a impressora padrão
- Imprimir usando uma impressora específica

Nas configurações, o usuário também pode habilitar “Executar automaticamente trabalhos de impressão recebidos usando a impressora escolhida”, evitando assim o diálogo de trabalho de impressão recebido.

Voltar ao Topo