Guia Completo: Interface de Linha de Comando para Linux - Comandos de Instalação, Cliente e Conexão

ÍNDICE

Interface de Linha de Comando para Linux
Comandos de Instalação
Comandos do Cliente
    Parâmetros do Comando do Cliente
Comandos de Conexão
    Parâmetros Opcionais do Comando de Conexão

Interface de Linha de Comando para Linux

Os seguintes comandos podem ser inseridos no terminal do Linux ou podem ser usados em um script para automatizar partes do AnyDesk.

Comandos de Instalação

O AnyDesk para Linux pode ser baixado e atualizado através da interface de linha de comando usando os repositórios do AnyDesk. As instruções sobre como configurar e usar os repositórios podem ser encontradas abaixo:

http://deb.anydesk.com/howto.html

http://rpm.anydesk.com/howto.html

Voltar para o Topo

 © 2026 ajuda.licencia.co

Comandos do Cliente

Estes comandos podem ser usados para interagir com o cliente AnyDesk através do terminal ou scripts.

Comando	Descrição
anydesk <parâmetro>	Veja Parâmetros do Comando do Cliente.
echo | anydesk –set-password	Define a senha especificada para acesso não supervisionado. (Precisa ser usado como **root**).
echo <chave_de_licença>| anydesk –register-license	Registra a chave de licença especificada.

Parâmetros do Comando do Cliente

Parâmetro	Descrição
--get-alias	Retorna o AnyDesk-Alias.
--get-id	Retorna o AnyDesk-ID.
--get-status	Retorna o status online do cliente.
--version	Retorna a versão atual do cliente AnyDesk.
--settings	Abre a página de configurações padrão.
--admin-settings	Abre a página de configurações globais especificada. (Precisa ser usado como **root**).
--admin-settings:<parâmetro_viável>**Parâmetros viáveis:** captura, segurança, conexão, gravação.	Abre as configurações administrativas na página específica. (precisa ser usado como **root**).

Voltar para o Topo

 © 2026 ajuda.licencia.co

Comandos de Conexão

Uma conexão pode ser estabelecida através da interface de linha de comando.
Ao solicitar uma conexão através da linha de comando, vários parâmetros podem ser adicionados.

Comando	Descrição
anydesk <ID/Alias> <parâmetros adicionais>	O AnyDesk solicitará uma conexão para o cliente especificado. Consulte [Parâmetros Opcionais do Comando de Conexão] (#parâmetrosopcionaisdo comandodeconexão) para parâmetros adicionais.
echo | anydesk <ID/Alias> –with-password	O AnyDesk enviará uma solicitação de conexão para o cliente especificado com a senha inserida.

Parâmetros Opcionais do Comando de Conexão

Parâmetro	Descrição
--file-transfer	O AnyDesk iniciará uma sessão de transferência de arquivos.
--fullscreen	O AnyDesk iniciará uma sessão interativa em modo de tela cheia.

Voltar para o Topo

 © 2026 ajuda.licencia.co