Guia para Gerenciar Builds em my.anydesk II: Edição e Exclusão de Builds

ÍNDICE

Gerenciar Builds
Visão Geral
Editar uma Build
  Editar uma build estática
  Editar uma build dinâmica
Excluir uma Build

Gerenciar Builds

Disponível para usuários com licença **Standard**, **Advanced** ou **Ultimate (Cloud)**.

Este artigo fornece uma visão geral de como modificar as configurações da sua build e/ou excluir sua build em my.anydesk II.

Visão Geral

Depois de criar uma Build (Cliente Personalizado), você pode compartilhá-la com seus colegas e instalá-la em um ou vários dispositivos. Isso significa que a build pode ter vários clientes vinculados a ela.



Se você deseja ajustar as configurações de todos os clientes vinculados à build, tais como as configurações de segurança, adicionar ou remover acesso a determinadas funcionalidades, você pode fazer isso facilmente em my.anydesk II.

💡 Você também pode fazer alterações em tempo real apenas em clientes individuais, aprenda como fazer isso neste artigo.

As alterações na build podem ser aplicadas de duas maneiras, dependendo do tipo de build que você selecionou durante a criação. Existem dois tipos de builds:

- ***Estática*** - uma build que requer reinstalação do cliente em todos os dispositivos após cada personalização.
- ***Dinâmica*** - uma build que pode ser personalizada em tempo real sem a necessidade de reinstalá-la em todos os dispositivos após cada alteração. As atualizações serão aplicadas instantaneamente a todos os clientes vinculados. Para usar as builds dinâmicas, você precisa Ativar o Gerenciamento Central primeiro.

Editar uma Build

Você pode ajustar as configurações de builds criadas e instaladas em my.anydesk II.

Editar uma build estática

Depois de fazer alterações na build estática, ela deve ser reinstalada novamente em todos os dispositivos.

Para editar uma build estática:

1. Acesse **Builds** e selecione a build que deseja editar na lista.



2. Na página aberta, clique em **Editar Build**.
3. Ajuste as configurações da build e clique em **Salvar Build**.

🚨 Você não pode alterar uma *build estática* para uma *build dinâmica* depois que a build foi criada.

Sua build foi atualizada com sucesso. Você pode compartilhar o link de download da build atualizada para que ela possa ser reinstalada em todos os dispositivos.

Editar uma build dinâmica

Uma build dinâmica elimina a necessidade de reinstalação manual do cliente, ao contrário da build estática. Ela simplifica o processo de gerenciamento e garante atualizações consistentes em todos os clientes.

Para editar uma build dinâmica:

1. Faça login no my.anydesk II e na seção **Ativar Gerenciamento Central**, clique em **Fornecer Chave Privada**. 💡 Para aprender como obter sua Chave Privada, veja O que é uma Chave Privada?
2. Cole a **Chave Privada** no campo de texto e clique em **Continuar**.



3. Acesse **Builds** e selecione a build que deseja editar na lista.



4. Na página aberta, clique em **Editar Build**. 💡 Para determinar se a build é dinâmica e pode ser gerenciada em tempo real, na seção **Segurança**, verifique se o campo **Gerenciamento Dinâmico** está habilitado.



5. Faça as alterações na build e clique em **Salvar Build**.

🚨 Você não pode alterar uma *build dinâmica* para uma *build estática* depois que a build foi criada.

Quaisquer modificações feitas na build dinâmica serão automaticamente aplicadas a todos os clientes vinculados à build.



Visualizar dispositivos nos quais a build está instalada

Você também pode verificar a lista de alterações feitas na build navegando até **Opções** > **Histórico de Configuração**.



*Navegar até **Opções** > **Histórico de Configuração***



Visualizar Histórico de Configuração da Build

Excluir uma Build

Se você criou uma build acidentalmente ou não a utiliza mais, você pode excluí-la permanentemente.

Existem duas maneiras de excluir uma build:

- Acesse **Builds**, selecione a caixa de seleção da build que deseja excluir e clique em **Excluir**.



- Acesse **Builds**, abra a build e clique em **Opções** > **Excluir Build**.



Depois de excluir a build, ela não poderá ser recuperada.